

OKI C3300-väri lasertulostimen asentaminen kannettaviin

Tietotekniikan luokan OKI C3450 -väri laserin ohella voit nyt käyttää tulostimena B-talon OKI C3300 -väri laseria. Seuraavassa on lyhyesti tarvittavat ohjeet ajurin asentamiseen. Asennus on tehtävä Joutsan lukion B-talossa WLAN-verkon tukialueella. Jos sinulle tulee asennuksessa ongelmia, niin ota yhteyttä Keijoon. B-talon OKI C3300-väri laserin IP-osoite on 192.168.176.13

1. Ajurin lataaminen netistä tietokoneen C-asemaan

(kansioon C:\OkiDriver\OKIC3300\)

Käynnistä selain - <http://www.oki.fi> - Valitse - Tuotetuki: Ajurit ja ohjelmistot - Valitse tuote C3300 - Valitse käyttöjärjestelmä - Windows 7 x 64 (myös Windows 8 - koneille) - Valitse kieli Finnish - Etsi ajuri - Hae - Lataa (Finnish) - Lataa - Suorita - Unzip C:\OkiDriver\OKIC3300
- OK - Close - Sulje selain

2. Ajurin asentaminen Windows 7 - käyttöjärjestelmän koneisiin

Tehtäväpalkki - Käynnistä - Ohjauspaneeli - Laitteet ja tulostimet
- Lisää tulostin - Lisää paikallinen tulostin - Luetteloruudusta valitse Käytä porttia 192.168.176.13 (Tavallinen TCP/IP-portti) - Seuraava - Levy - Selaa - Aktivoi C:\OkiDriver - Avaa - Aktivoi OKIC3300 - Avaa - Avaa - OK - Seuraava - Aseta **oletustulostimeksi** - Seuraava - Eijaeta - Seuraava - Tulosta testisivu - Sulje - Valmis

Käytä **OKI C3300:a oletustulostimena** (Älä poista OKI C 3450 – tulostinta, voit käyttää sitä tarvittaessa):

3. Ajurin asentaminen Windows 8 - käyttöjärjestelmän koneisiin

(Hybridit Acer Iconia W510).

Ajuri on Windows 7 x32.

Seuraa Windows 8 –käyttöjärjestelmän ohjeita.

Käytä **OKI C3300:a oletustulostimena** (Älä poista OKI C 3450 – tulostinta, voit käyttää sitä tarvittaessa).

